## 7 Mise à jour du logiciel par USB

1. Décompresser le répertoire Zip et l'ouvrir.

$\leftarrow$ $\rightarrow$ $\checkmark$ $\uparrow$ $\blacksquare$ > Dieser PC > USB-Laufwerk (E:) >				
	Name	Änderungsdatum	Тур	Größe
📌 Schnellzugriff	6 2 V(1 1 20171122	22 11 2017 12 50	Detailed	
Desktop 🖈	0.2-V1.1_20171123	23.11.2017 12:59	Datelordher	
📙 Primus 🛷				
🕹 Downloads 🛛 🖈				
🖆 Dokumente 💉				
📰 Bilder 🕺				
Я				
Eig 1 29				
Fig 20				

2. Sélectionner la mise à jour du logiciel adaptée au module de commande.



**CONSEIL :** la plaque signalétique se trouve sur la face arrière du module de commande.

3. Ouvrir le répertoire correspondant et sélectionner tous les fichiers.

apv_6_2_bootstrap.img	23.11.2017 08:35	Datenträgerimage	10 1/2
			IU ND
apv_o_2_nmi.img	23.11.2017 08:35	Datenträgerimage	1.215 KB
apv_6_2_mainctrl.bin	23.11.2017 08:35	BIN-Datei	79 KB
apv_6_2_mainctrl_eep.bin	23.11.2017 08:35	BIN-Datei	1 KB
apv_6_2_twinctrl.bin	23.11.2017 08:35	BIN-Datei	18 KB
apv_6_2_twinctrl_eep.bin	23.11.2017 08:35	BIN-Datei	1 KB
apv_6_2_u_boot.img	23.11.2017 08:35	Datenträgerimage	447 KB
	apv_6_2_mainctrl.bin apv_6_2_mainctrl_eep.bin apv_6_2_twinctrl.bin apv_6_2_twinctrl_eep.bin apv_6_2_u_boot.img	apv. 6.2_mainctrl.bin         23.11.2017 08:35           apv. 6.2_mainctrl_eep.bin         23.11.2017 08:35           apv. 6.2_twinctrl.bin         23.11.2017 08:35           apv. 6.2_twinctrl.eep.bin         23.11.2017 08:35           apv. 6.2_twinctrl_eep.bin         23.11.2017 08:35           apv. 6.2_twinctrl_eep.bin         23.11.2017 08:35           apv. 6.2_u.boot.img         23.11.2017 08:35	apv.6.2_mainctrl.bin         23.11.2017 08:35         BIN-Datei           apv.6.2_mainctrl_eep.bin         23.11.2017 08:35         BIN-Datei           apv.6.2_twinctrl.bin         23.11.2017 08:35         BIN-Datei           apv.6.2_twinctrl_eep.bin         23.11.2017 08:35         BIN-Datei           apv.6.2_twinctrl_eep.bin         23.11.2017 08:35         BIN-Datei           apv.6.2_twinctrl_eep.bin         23.11.2017 08:35         DIN-Datei           apv.6.2_u.boot.img         23.11.2017 08:35         Datenträgerimage

4. Copier les fichiers sur une clé USB.

	Name	Änderungsdatum	Тур	Größe
Schneilzugriff	6.2-V1.1_20171123	23.11.2017 12:59	Dateiordner	
Desktop	apv_6_2_bootstrap.img	23,11,2017 08:35	Datenträgerimage	10 KB
Primus	📌 🙆 apv_6_2_hmi.img	23.11.2017 08:35	Datenträgerimage	1.215 KB
- Downloads	🎽 📋 apv_6_2_mainctrl.bin	23.11.2017 08:35	BIN-Datei	79 KB
Dokumente	🖈 📄 apv_6_2_mainctrl_eep.bin	23.11.2017 08:35	BIN-Datei	1 KB
Bilder	💉 📋 apv_6_2_twinctrl.bin	23.11.2017 08:35	BIN-Datei	18 KB
	🚽 📋 apv_6_2_twinctrl_eep.bin	23.11.2017 08:35	BIN-Datei	1 KB
	apv_6_2_u_boot.img	23.11.2017 08:35	Datenträgerimage	447 KB



**ATTENTION :** les fichiers doivent être copiés directement sur la clé USB. Les fichiers ne doivent pas se trouver dans un répertoire de la clé USB, car le module de commande ne cherche la mise à jour du logiciel que directement sur la clef !

5. Enficher la clé USB.



6. Activer la commande en maintenant enfoncée la touche STOP.



49

7. Sélectionner commande pour mise à jour logiciel.



Lors de la mise à jour du logiciel, 7 fichiers sont transférés sur le module de commande.

8. Appuyer sur la touche STOP.



9. Vérifier la version du logiciel.



Suite à la mise à jour du logiciel, la nouvelle version du logiciel est affichée sur l'écran d'accueil.



**CONSEIL :** les 6 derniers chiffres de la version du logiciel indiquent la date de création du logiciel. Par ex.: 20171123 signifie que le logiciel a été créée le 23.10.2017.

## Résolution des problèmes après une mise à jour du logiciel

Problème	Cause	Solution
Le module de commande n'effectue pas de mise à jour du logiciel.	<ul> <li>La clé USB n'est pas enfichée</li> <li>La clé USB n'est pas reconnue par le module de commande</li> <li>Les fichiers pour la mise à jour du logiciel ne se trouvent pas directement sur la clé USB</li> <li>L'option "Mise à jour du logiciel par clé USB" n'est pas encore implementée dans ce module de commande, la version actuelle du logiciel du module de commande est plus ancienne que 6.2- V1.0.16.6_20160725 ou a été créée avant le 25.07.2016.</li> </ul>	<ul> <li>Enfichez la clé USB</li> <li>Le format de données de la clé USB est obsolète ; utilisez une clé USB plus récente</li> <li>Copiez les fichiers directement sur la clé USB ; directement sur la clé USB signifie : les fichiers se trouvent dans le répertoire racine ou répertoire principal, c'est le répertoire de plus haut niveau sur la clef USB</li> <li>Prenez contact avec le service après-vente, le module de commande doit retourner en usine pour la mise à jour</li> </ul>
La version du logiciel n'a pas changé après la mise à jour du logiciel.	<ul> <li>Le logiciel actuel est déjà installé sur le module de commande</li> <li>Des mauvais/anciens fichiers se trouvent sur la clé USB</li> </ul>	<ul> <li>Vérifiez si le logiciel du module de commande correspond à la version actuelle</li> <li>OUI : une mise à jour a été effectué deux fois</li> <li>NON : répétez toutes les étapes de la mise à jour du logiciel ; assurez- vous que vous travaillez avec la bonne mise à jour du logiciel</li> </ul>
Après la mise à jour du logiciel, la version logicielle attendue n'est pas affichée.	<ul> <li>Des mauvais fichiers se trouvent sur la clé USB</li> </ul>	<ul> <li>Répétez toutes les étapes de la mise à jour du logiciel ; assurez- vous que vous travaillez avec la bonne mise à jour du logiciel</li> </ul>
La bibliothèque de semences est illisible après la mise à jour du logiciel, seuls des caractères cryptiques sont affichés.	<ul> <li>La structure de la mémoire a changé depuis la dernière version du logiciel</li> </ul>	<ul> <li>Réinitalisez le module de commande au réglages d'usine (reset usine)</li> </ul>
Le module de commande se comporte bizarrement après la mise à jour du logiciel.	<ul> <li>La structure de la mémoire a changé depuis la dernière version du logiciel</li> <li>La mise à jour du logiciel a été effectuée de manière incorrecte</li> </ul>	<ul> <li>Réinitalisez le module de commande au réglages d'usine (reset usine)</li> <li>Répétez toutes les étapes de la mise à jour du logiciel et portez une attention particulière au point 7, l'ensemble des 7 fichiers doit être</li> </ul>

La qualité au service des professionnels 53
transféré, la taille des fichiers doit également correspondre approximativement à la figure du point 7

## 8 Langues

À partir de la version de logiciel V1.1, les langues suivantes sont disponibles :

- Allemand (Deutsch)
- Anglais (English)
- Français
- Hollandais (Nederlands)
- Danois (Dansk)
- Polonais (Polski)
- Italien (Italiano)
- Espagnol (Español)
- Tchèque (Česky)
- Hongrois (Magyar)
- Finlandais (Suomi)
- Portugais (Português)
- Roumain (Romana)
- Suédois (Svenska)
- Estonien (Eesti)
- Letton (Latvijas)
- Lituanien (Lietuvos)
- Norvégien (Norske)
- Slovénien (Slovenski)
- Russe (Русский)
- Serbe (Srpski)
- Turc (Türkçe)

La langue peut être changée comme décrit au point 3.3.9.